

BEREITSTELLUNGSHANDBUCH

DRAFTSIGHT 2025



Inhalt

| | |
|---|---|
| Übersicht..... | 3 |
| System- und Bereitstellungsanforderungen..... | 4 |
| Lizenzierungs- und Administrationsberechtigungsanforderungen..... | 5 |
| Allgemeine Anforderungen..... | 6 |
| DraftSight Einrichtungsassistent..... | 7 |
| Bereitstellungs-Image erstellen..... | 7 |

Übersicht

Dieses Dokument enthält Anweisungen zur Bereitstellung von DraftSight für mehrere Benutzer. Mit der Bereitstellung müssen Sie DraftSight nicht auf jedem Computer einzeln installieren.

Der DraftSight Einrichtungsassistent stellt jedoch nur die Versionen DraftSight Enterprise und DraftSight Enterprise Plus bereit. Der Assistent stellt nur die Anwendung bereit.

Support-Dateien, benutzerdefinierte Einstellungen, Benutzerprofile oder andere unterstützenden Dateien bzw. Dateipfade, die von DraftSight konfiguriert werden, sind darin nicht enthalten.

Wenn Sie Ihre Version nur aktualisieren, sichern Sie vor der Bereitstellung Ihre benutzerdefinierten Einstellungen und Dateien.

Mit dem DraftSight Einrichtungsassistenten können Sie DraftSight für mehrere Benutzer bereitstellen. Benutzer müssen dabei keine Einzelinstallation auf jedem Computer durchführen. Der Assistent führt Sie durch den Prozess zum Erstellen einer ausführbaren Programmdatei oder eines Bereitstellungs-Images und stellt im Anschluss die Installation auf den Client-Computern bereit. Um die Software zu installieren, müssen die Benutzer auf einen Link zur Installationsdatei klicken, der in einer E-Mail-Nachricht versendet wird.

System- und Bereitstellungsanforderungen

Vor der Bereitstellung von DraftSight:

- Konfigurieren Sie den License Manager und registrieren Sie eine gültige DSLS-Lizenzdatei (Dassault Systèmes License Server).

Wenn Sie den SolidNetWork License (SNL) Manager nutzen, verwenden Sie die aktive DraftSight Enterprise oder DraftSight Enterprise Plus Seriennummer.

- Installieren Sie den License Manager auf dem Client-Computer. Sie müssen den Bereitstellungsassistenten nicht auf dem Lizenzservercomputer ausführen.

Weitere Informationen zu den Systemanforderungen für die aktuelle Version von DraftSight finden Sie unter [Systemanforderungen](#).

DraftSight 2021 und höher unterstützt die Betriebssysteme Windows® 7, 8.1 sowie 32-Bit-Betriebssysteme nicht.

Lizenzierungs- und Administrationsberechtigungsanforderungen

Lizenzanforderungen

Sie können den DraftSight Einrichtungsassistenten verwenden, der entweder SNL oder DSLS verwendet. Für die Lizenzierung von DraftSight 2025 sind die folgenden License Manager Versionen erforderlich:

- SolidNetWork License Manager Server 2025 SP0 oder höher
- Dassault Systèmes License Server R2025x oder höher

Verwenden Sie SNL oder DSLS Serverversionen derselben oder einer höheren Version als DraftSight.

Anforderungen für administrative Berechtigungen

Wenn Sie DraftSight installieren, benötigen Sie Folgendes:

- Administrative Berechtigungen
- Zugriff auf den freigegebenen Netzwerkordner, in dem sich das Bereitstellungspaket befindet
- Berechtigung zum Ausführen der Installation auf dem lokalen Computer

Allgemeine Anforderungen

Bevor Sie DraftSight installieren, sollten Sie Folgendes beachten:

- Anzahl der für die Installation erforderlichen Workstations
- Anzahl der Lizenzen
- Konformität von Client-Computern mit den DraftSight Systemanforderungen
- Status des Betriebssystems und der Gerätetreiber
- Verfügbarkeit von Lizenzinformationen, die für Client-Computer erforderlich sind
- Jegliche Ausnahmen, die in den Sicherheits- oder Netzwerkeinstellungen eingestellt werden müssen
- Identifizierung des Netzwerkspeicherorts des Bereitstellungspakets für die Verteilung, einschließlich des Zugriffs auf Client-Computer und -Benutzer
- Installation der aktuellen DraftSight Version

System- und Softwareanforderungen

Stellen Sie für die Installation sicher, dass Sie über Folgendes verfügen:

- Das DraftSight Installationsmedium
- Eine gültige DraftSight Enterprise oder DraftSight Plus Seriennummer bzw. Lizenzdatei
- Name und Anschlussnummer des Lizenzservers

DraftSight Einrichtungsassistent

Mit dem DraftSight Einrichtungsassistenten können Sie die DraftSight Installationssoftware an mehrere Workstations und Benutzer übertragen.

Mit dem Assistenten können Sie:

- Administrative MSI-Images erstellen.
- Den DraftSight Installationspfad angeben.
- Den Namen des Lizenzservers und die Portnummer weitergeben.
- Einen Link zur Programmdatei erstellen, mit der die Installation ausgeführt werden kann.

Bereitstellungs-Image erstellen

Die E-Mail, die Sie von Ihrem DraftSight Händler erhalten, enthält einen Link zum Herunterladen des DraftSight Einrichtungsassistenten.

Um die Installation durchzuführen, müssen Sie auf diesen Link klicken.

So erstellen Sie das Bereitstellungs-Image:

1. Entpacken Sie die Datei `DraftsightDeploymentWizard` in einen lokalen Ordner und klicken Sie auf **OK**.
Der Standardspeicherort ist `C:\swdist\DraftSightDeploymentWizard`.
Das Dialogfeld DraftSight-Einrichtungsassistent wird angezeigt.
2. Optional: Klicken Sie auf der Registerkarte Willkommen auf **Weiter**.
3. Geben Sie auf der Registerkarte Einrichtungsoptionen Folgendes ein:
 - a) Geben Sie unter **Speicherort des DraftSight-Installationsprogramms** den Pfad zum DraftSight Installationsmedium ein.
 - b) Geben Sie unter **Speicherort der Netzwerkfreigabe** einen freigegebenen Ordner im Netzwerk an.
In diesem Ordner wird das vom Assistenten erstellte Bereitstellungs-Image gespeichert. Alle Benutzer müssen Zugriff auf diesen Ordner haben.
 - c) Behalten Sie für **DraftSight-Installationspfad** die **Standardauswahl** bei.
Der Standardpfad lautet `C:\Program Files\Dassault Systemes\DraftSight`. Sie können jedoch **Benutzerdefiniert** auswählen und zum gewünschten Ordner navigieren.
4. Gehen Sie auf der Registerkarte Server-Setup wie folgt vor:
 - a) Wählen Sie **SolidNetWork License** oder **Dassault Systemes-Lizenzserver** aus.
 - b) Wählen Sie als **Servertyp Einfach, Cluster Server (Cluster-Server)** oder **Managed DSLS** aus.
 - c) Geben Sie den **Servernamen** ein.
Der Assistent fügt dann die Portnummer basierend auf dem Lizenztyp hinzu.

5. Klicken Sie auf **Weiter**.


Auf der Registerkarte Zusammenfassung sehen Sie die Informationen und Spezifikationen für Ihr Bereitstellungs-Image.

6. Überprüfen Sie die Zusammenfassungsdetails und klicken Sie auf **Beenden**.

Der DraftSight Einrichtungsassistent beginnt mit der Erstellung des Bereitstellungs-Image-Pakets. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, können Sie einen Link zur ausführbaren Programmdatei in einer E-Mail versenden.

7. Klicken Sie auf **E-Mail senden**.

Es wird eine E-Mail-Nachricht geöffnet, die Sie an Benutzer senden können, die DraftSight benötigen.



Our 3DEXPERIENCE® platform powers our brand applications, serving 12 industries, and provides a rich portfolio of industry solution experiences.

Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE Company, is a catalyst for human progress. We provide business and people with collaborative virtual environments to imagine sustainable innovations. By creating virtual twin experiences of the real world with our 3DEXPERIENCE platform and applications, our customers can redefine the creation, production and life-cycle-management processes of their offer and thus have a meaningful impact to make the world more sustainable. The beauty of the Experience Economy is that it is a human-centered economy for the benefit of all –consumers, patients and citizens.

Dassault Systèmes brings value to more than 300,000 customers of all sizes, in all industries, in more than 150 countries. For more information, visit www.3ds.com.

Europe/Middle East/Africa
 Dassault Systèmes
 10, rue Marcel Dassault
 CS 40501
 78946 Vélizy-Villacoublay Cedex
 France

Asia-Pacific
 Dassault Systèmes K.K.
 ThinkPark Tower
 2-1-1 Osaki, Shinagawa-ku,
 Tokyo 141-6020
 Japan

Americas
 Dassault Systèmes
 175 Wyman Street
 Waltham, Massachusetts
 02451-1223
 USA

©2024 Dassault Systèmes. All rights reserved. 3DEXPERIENCE, the 3DS logo, the Compass icon, IPWE, 3DEXCITE, 3DVIA, BIOVIA, CATIA, CENTRIC PLM, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, MEDIDATA, NETVIBES, OUTSCALE, SIMULIA and SOLIDWORKS are commercial trademarks or registered trademarks of Dassault Systèmes, a European company, (Societas Europaea) incorporated under French law, and registered with the Verailles trade and companies registry under number 322 306 440, or its subsidiaries in the United States and/or other countries.