



3DEXPERIENCE®

РУКОВОДСТВО ПО РАЗВЕРТЫВАНИЮ DRAFTSIGHT 2025



Содержание

Обзор	3
Системные требования и требования к развертыванию	4
Требования к лицензированию и административным разрешениям	5
Общие требования	6
Мастер развертывания DraftSight	7
Создание образа развертывания	7

Обзор

В этом документе содержатся инструкции по развертыванию DraftSight для нескольких пользователей. При развертывании программу DraftSight не нужно устанавливать на каждый компьютер.

Мастер развертывания DraftSight развертывает только версии DraftSight Enterprise и DraftSight Enterprise Plus. Мастер развертывает только приложение и не включает файлы поддержки, настройки, профили пользователей и другие вспомогательные файлы или пути к файлам, настроенные DraftSight. Если вы обновляете версию, создайте резервную копию настроек и файлов перед развертыванием.

Мастер развертывания DraftSight позволяет развернуть DraftSight для нескольких пользователей. Пользователям не требуется выполнять установку отдельно на каждом компьютере. Мастер поможет вам создать исполняемый файл программы или образ развертывания, а затем выполнит развертывание установки на клиентских компьютерах. Чтобы установить программное обеспечение, пользователи должны перейти по ссылке на установочный файл в электронном письме.

Системные требования и требования к развертыванию

Перед развертыванием DraftSight:

- Настройте менеджер лицензий и зарегистрируйте действительный файл лицензии Dassault Systèmes License Server (DSLS).

При использовании SolidNetWork License (SNL) Manager используйте активный серийный номер DraftSight Enterprise или DraftSight Enterprise Plus.

- Установите менеджер лицензий на клиентский компьютер. Запускать мастер развертывания на компьютере сервера лицензий не требуется.

Подробные сведения о системных требованиях для текущей версии DraftSight см. в разделе [Системные требования](#).

DraftSight 2021 и более поздние версии не поддерживают операционные системы Windows® 7, 8.1 и 32-разрядные версии.

Требования к лицензированию и административным разрешениям

Требования к лицензированию

Можно использовать мастер развертывания DraftSight, который использует SNL или DSLS. Для лицензирования DraftSight 2025 требуются следующие версии менеджера лицензий:

- SolidNetWork License Manager Server 2025 SP0 или более поздней версии
- Dassault Systèmes License Server R2025x или более поздней версии

Используйте версии сервера SNL или DSLS не ниже версии DraftSight.

Требования к административным разрешениям

При установке DraftSight потребуются:

- Административные разрешения
- Доступ к общей сетевой папке, в которой существует пакет развертывания
- Разрешение на запуск установки на локальном компьютере

Общие требования

Перед установкой DraftSight обратите внимание на следующее:

- Количество рабочих станций, необходимых для установки
- Число лицензий
- Соответствие клиентских компьютеров системным требованиям DraftSight
- Состояние операционной системы и драйверов устройств
- Наличие информации о лицензировании, необходимой для клиентских компьютеров
- Любые исключения, указанные в настройках безопасности или сети
- Определение сетевого расположения пакета развертывания для распространения, включая доступность клиентских компьютеров и пользователей
- Установка последней версии DraftSight

Системные требования и требования к ПО

Для установки убедитесь, что у вас есть:

- Установочный носитель DraftSight
- Действительный серийный номер DraftSight Enterprise или DraftSight Plus или файл лицензии
- Имя сервера и номер порта для сервера лицензий

Мастер развертывания DraftSight

Мастер развертывания DraftSight позволяет транслировать программное обеспечение DraftSight нескольким рабочим станциям и пользователям.

С помощью мастера можно:

- Создать администрирующие образы MSI.
- Указать путь установки DraftSight.
- Распределить имя и номер порта сервера лицензий.
- Создать ссылку на файл программы для запуска установки.

Создание образа развертывания

В электронном письме, полученном от реселлера DraftSight, содержится ссылка на скачивание мастера развертывания DraftSight.

Для выполнения установки необходимо перейти по ссылке.

Чтобы создать образ развертывания, выполните следующие действия.


1. Распакуйте файл DraftsightDeploymentWizard в локальную папку и нажмите **ОК**.
Расположение по умолчанию: C:\swdist\DraftSightDeploymentWizard.
Откроется диалоговое окно Мастер развертывания DraftSight.
2. Необязательно: На вкладке приветствия нажмите **Далее**.
3. На вкладке Параметры развертывания введите следующее:
 - a) В поле **Расположение установщика DraftSight** введите путь к установочному носителю DraftSight.
 - b) В поле **Расположение общего сетевого ресурса** укажите общую папку в сети.
В этой папке хранится образ развертывания, который создает мастер. Эта папка должна быть доступна для всех пользователей.
 - c) Для параметра **Путь установки DraftSight** оставьте выбранным значение **По умолчанию**.
Путь по умолчанию: C:\Program Files\Dassault Systemes\DraftSight. Можно выбрать **Пользовательское** и перейти к папке.
4. На вкладке Настройка сервера:
 - a) Выберите **SolidNetWork License** или **Dassault Systemes License Server**.
 - b) Для параметра **Тип сервера** выберите одно из следующих значений: **Один, Кластерный сервер** или **Управляемый сервер DSLS**.
 - c) Введите **имя сервера**.
Мастер добавляет номер порта в зависимости от типа лицензии.
5. Нажмите **Далее**.
На вкладке Сводка отображаются сведения и технические характеристики образа развертывания.

6. Проверьте сведения из сводки и нажмите кнопку **Готово**.

Мастер развертывания DraftSight начнет создавать пакет образов развертывания. После завершения процесса можно отправить ссылку на исполняемый файл программы по электронной почте.

7. Нажмите **Отправить сообщение**.

Откроется электронное письмо, доступное для отправки пользователям, которым требуется DraftSight.



Our **3DEXPERIENCE®** platform powers our brand applications, serving 12 industries, and provides a rich portfolio of industry solution experiences.

Dassault Systèmes, the **3DEXPERIENCE** Company, is a catalyst for human progress. We provide business and people with collaborative virtual environments to imagine sustainable innovations. By creating virtual twin experiences of the real world with our **3DEXPERIENCE** platform and applications, our customers can redefine the creation, production and life-cycle-management processes of their offer and thus have a meaningful impact to make the world more sustainable. The beauty of the Experience Economy is that it is a human-centered economy for the benefit of all –consumers, patients and citizens.

Dassault Systèmes brings value to more than 300,000 customers of all sizes, in all industries, in more than 150 countries. For more information, visit www.3ds.com.

Europe/Middle East/Africa
 Dassault Systèmes
 10, rue Marcel Dassault
 CS 40501
 78946 Vélizy-Villacoublay Cedex
 France

Asia-Pacific
 Dassault Systèmes K.K.
 ThinkPark Tower
 2-1-1 Osaki, Shinagawa-ku,
 Tokyo 141-6020
 Japan

Americas
 Dassault Systèmes
 175 Wyman Street
 Waltham, Massachusetts
 02451-1223
 USA

DS DASSAULT SYSTEMES | The **3DEXPERIENCE®** Company

©2024 Dassault Systèmes. All rights reserved. 3DEXPERIENCE, the 3DS logo, the Compass icon, IPWE, 3DEXCITE, 3DVIA, BIOVIA, CATIA, CENTRIC PLM, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, MEDIDATA, NETVIBES, OUTSCALE, SIMULIA and SOLIDWORKS are commercial trademarks or registered trademarks of Dassault Systèmes, a European company, (Societas Europaea) incorporated under French law, and registered with the Versailles trade and companies registry under number 322 306 440, or its subsidiaries in the United States and/or other countries.