



3DEXPERIENCE®

배포 가이드

DRAFTSIGHT 2025



목차

개요	3
시스템 및 배포 요구 사항	4
사용권 및 관리 권한 요구 사항	5
일반 요구 사항	6
DraftSight 배포 마법사	7
배포 이미지 생성	7

개요

이 문서에서는 여러 사용자에게 DraftSight를 배포하기 위한 지침을 제공합니다. 배포 시 각 컴퓨터에 DraftSight를 설치할 필요가 없습니다.

DraftSight 배포 마법사는 DraftSight Enterprise 및 DraftSight Enterprise Plus 버전만 배포합니다. 마법사는 애플리케이션만 배포하며 DraftSight에서 구성하는 지원 파일, 사용자 정의 항목, 사용자 프로 파일 또는 기타 지원 파일이나 파일 경로는 포함되지 않습니다. 버전을 업데이트하는 경우 배포 전에 사용자 지정 항목과 파일을 백업합니다.

DraftSight 배포 마법사를 사용하면 여러 사용자에게 DraftSight를 배포할 수 있습니다. 사용자는 각 컴퓨터에 개별적으로 설치할 필요가 없습니다. 마법사는 실행 프로그램 파일 또는 배포 이미지를 생성하는 과정을 안내한 다음 클라이언트 컴퓨터에 설치를 배포합니다. 소프트웨어를 설치하려면 이메일 메시지의 설치 파일 링크를 클릭합니다.

시스템 및 배포 요구 사항

DraftSight를 배포하기 전에 다음을 수행합니다.

- License Manager를 구성하고 유효한 Dassault Systèmes 사용권 서버(DSLS) 사용권 파일을 등록합니다.

SolidNetWork License(SNL) Manager를 사용하는 경우 활성 DraftSight Enterprise 또는 DraftSight Enterprise Plus 제품 번호를 사용합니다.

- 클라이언트 컴퓨터에 License Manager를 설치합니다. 사용권 서버 컴퓨터에서 배포 마법사를 실행할 필요는 없습니다.

현재 버전의 DraftSight 시스템 요구 사항에 대한 자세한 내용은 [시스템 요구 사항](#)을 참조하십시오.

DraftSight 2021 이상은 Windows® 7, 8.1 또는 32비트 운영 체제를 지원하지 않습니다.

사용권 및 관리 권한 요구 사항

사용권 요구 사항

SNL 또는 DSLS를 사용하는 DraftSight 배포 마법사를 사용할 수 있습니다. DraftSight 2025 사용권을 적용하려면 다음 License Manager 버전이 필요합니다.

- SolidNetWork License Manager 서버 2025 SP0 이상
- Dassault Systèmes 사용권 서버 R2025x 이상

DraftSight 버전과 같거나 더 높은 버전의 SNL 또는 DSLS 서버 버전을 사용합니다.

관리 권한 요구 사항

DraftSight를 설치할 때 필요한 사항은 다음과 같습니다.

- 관리 권한
- 배포 패키지가 있는 네트워크 공유 폴더에 대한 액세스 권한
- 로컬 컴퓨터에서 설치를 실행할 수 있는 권한

일반 요구 사항

DraftSight를 설치하기 전에 다음 사항을 고려합니다.

- 설치에 필요한 워크스테이션 수
- 사용권 수
- 클라이언트 컴퓨터의 DraftSight 시스템 요구 사항 준수 여부
- 운영 체제 및 장치 드라이버의 상태
- 클라이언트 컴퓨터에 필요한 사용권 정보 가용성
- 보안 또는 네트워크 설정에 필요한 예외
- 클라이언트 컴퓨터 및 사용자에게 대한 액세스 가능 여부를 포함하여 배포할 배포 패키지의 네트워크 위치 식별
- 최신 버전의 DraftSight 설치

시스템 및 소프트웨어 요구 사항

설치 시 다음 사항을 확인합니다.

- DraftSight 설치 미디어
- 유효한 DraftSight Enterprise 또는 DraftSight Plus 제품 번호 또는 사용권 파일
- 사용권 서버의 이름 및 포트 번호

DraftSight 배포 마법사

DraftSight 배포 마법사를 사용하면 DraftSight 설치 소프트웨어를 여러 워크스테이션 및 사용자에게 브로드캐스트할 수 있습니다.

마법사를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- MSI 관리 이미지를 생성합니다.
- DraftSight 설치 경로를 지정합니다.
- 사용권 서버 이름 및 포트 번호를 배포합니다.
- 설치를 실행할 프로그램 파일 링크를 생성합니다.

배포 이미지 생성

DraftSight 리셀러로부터 받은 이메일에는 DraftSight 배포 마법사를 다운로드할 수 있는 링크가 포함되어 있습니다.

설치를 수행하려면 이 링크를 클릭해야 합니다.

배포 이미지를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 로컬 폴더에 DraftsightDeploymentWizard 파일의 압축을 풀고 **확인**을 클릭합니다.
기본 위치는 C:\swdist\DraftSightDeploymentWizard입니다.

DraftSight 배포 마법사 대화 상자가 나타납니다.


2. 옵션: 시작 탭에서 **다음**을 클릭합니다.
3. 배포 옵션 탭에서 다음을 입력합니다.
 - a) **DraftSight 설치 프로그램 위치**에 DraftSight 설치 미디어의 경로를 입력합니다.
 - b) **네트워크 공유 위치**에서 네트워크의 공유 폴더를 지정합니다.
이 폴더에는 마법사에서 생성한 배포 이미지가 저장됩니다. 모든 사용자가 이 폴더에 액세스할 수 있어야 합니다.
 - c) **DraftSight 설치 경로**에서 **기본** 선택을 유지합니다.
기본 경로는 C:\Program Files\Dassault Systemes\DraftSight입니다. **사용자 정의**를 선택하고 폴더 위치로 이동하면 됩니다.
4. 서버 설정 탭에서 다음을 수행합니다.
 - a) **SolidNetWork License** 또는 **Dassault Systemes 사용권 서버**를 선택합니다.
 - b) **서버 유형**을 단일, 클러스터 서버 또는 관리형 **DSL**로 선택합니다.
 - c) **서버 이름**을 입력합니다.
사용권 유형에 따라 마법사에서 포트 번호를 추가합니다.
5. **다음**을 클릭합니다.
요약 탭에는 배포 이미지에 대한 정보와 사양이 표시됩니다.

6. 요약 세부 정보를 확인하고 **마침**을 클릭합니다.

DraftSight 배포 마법사가 배포 이미지 패키지를 생성하기 시작합니다. 프로세스가 완료되면 실행 프로그램 파일에 대한 링크를 이메일로 보낼 수 있습니다.

7. **이메일 보내기**를 클릭합니다.

DraftSight에서 필요한 사용자에게 보낼 수 있도록 이메일 메시지가 열립니다.



Our 3DEXPERIENCE® platform powers our brand applications, serving 12 industries, and provides a rich portfolio of industry solution experiences.

Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE Company, is a catalyst for human progress. We provide business and people with collaborative virtual environments to imagine sustainable innovations. By creating virtual twin experiences of the real world with our 3DEXPERIENCE platform and applications, our customers can redefine the creation, production and life-cycle-management processes of their offer and thus have a meaningful impact to make the world more sustainable. The beauty of the Experience Economy is that it is a human-centered economy for the benefit of all –consumers, patients and citizens.

Dassault Systèmes brings value to more than 300,000 customers of all sizes, in all industries, in more than 150 countries. For more information, visit www.3ds.com.

Europe/Middle East/Africa
 Dassault Systèmes
 10, rue Marcel Dassault
 CS 40501
 78946 Vélizy-Villacoublay Cedex
 France

Asia-Pacific
 Dassault Systèmes K.K.
 ThinkPark Tower
 2-1-1 Osaki, Shinagawa-ku,
 Tokyo 141-6020
 Japan

Americas
 Dassault Systèmes
 175 Wyman Street
 Waltham, Massachusetts
 02451-1223
 USA

©2024 Dassault Systèmes. All rights reserved. 3DEXPERIENCE, the 3DS logo, the Compass icon, IPWE, 3DEXCITE, 3DVIA, BIOVIA, CATIA, CENTRIC PLM, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, MEDIDATA, NETVIBES, OUTSCALE, SIMULIA and SOLIDWORKS are commercial trademarks or registered trademarks of Dassault Systèmes, a European company, (Societas Europaea) incorporated under French law, and registered with the Verailles trade and companies registry under number 322 306 440, or its subsidiaries in the United States and/or other countries.